



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
مرحله رشد اولیه	تراپلکس ۲۰-۲۰-۲۰	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	تراپلکس اسپشیاال ۱۷-۱۷-۱۷	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	کی پلکس میکرو	آهن + روی + منگنز + سایر ریز مغذی ها	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار	-----
	کی پلکس مولتی	نیتروژن + فسفر + ریز مغذی	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	-----
	آمینو پلکس ۲۴	آمینو اسید مایع	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	-----
	آمینو پلکس ۷۰	آمینو اسید پودری	۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار	۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هکتار

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
گلدهی	تراپلکس ۱۸-۴۴	اوره فسفات	۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	تراپلکس ۱۰-۵۰-۱۰	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	تراپلکس اسپشیاال ۱۵-۴۵-۵	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	کی پلکس مولتی	نیتروژن + فسفر + ریز مغذی	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	-----
	کی پلکس میکرو	آهن + روی + منگنز + سایر ریز مغذی ها	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار	-----
	آمینو پلکس ۲۴	آمینو اسید مایع	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	-----
	آمینو پلکس ۷۰	آمینو اسید پودری	۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار	۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هکتار



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			کود آبیاری	محلول پاشی
خوزه بستن	تراپلکس ۱۲-۱۲-۳۶	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
	تراپلکس اسپشیا ۵-۵-۳۰	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
	تراپلکس SOP	سولفات پتاسیم	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
	کی پلکس بوستر	میکروگرانول پتاسیم	-----	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
	کی پلکس میکرو	آهن + روی + منگنز + سایر ریز مغذی ها	-----	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
	آمینو پلکس ۲۴	آمینو اسید مایع	-----	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار
	آمینو پلکس ۷۰	آمینو اسید پودری	۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هکتار	۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود، و میزان عملکرد متغیر بوده و برای اثربخشی بالاتر و حصول بهترین نتیجه، توصیه می گردد قبل از مصرف، انجام آزمایش آب، خاک و گیاه صورت گیرد.
- محلول پاشی بایستی در هوای آرام، صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد.
- در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

تهیه شده در بخش فنی شرکت آدنا دشت

تابستان ۱۴۰۱